## Outlook 初期設定手順

1. Outlook を起動し、「ツール」→「電子メール アカウント」とクリックします。

🗿 Outlook Today - Microsoft Outlook		
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	ツール(T) アクション( <u>A</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )	質問を入力してください 🗸
🕴 🚱 戻る(B) 🌚 📄 📓 🚮 🔍 🛛 outle	o 还受信(E) 🕨 🔹 🗸	
● 新規作成(№) →   🛃   📑 送受信(©) →	電子メール アカウント(A)	
メール 個人用力	ユーザー設定( <u>C</u> )	<b>2</b>
お気に入りフォルダ		
	仕事	メッセージ
🔄 送信済みアイテム		受信トレイ 0
すべてのメール フォルダ		下書きの
□□ フィッシング メール □□ フィッシング メール		
🕞 下書き 🛄		
🔄 🔜 💆 🐱 🚆 🎽		×
ページが表示されました		

2.「新しい電子メールアカウントの追加」をチェックし、「次へ」をクリックします。



3. サーバーの種類として「POP3」をチェックし、「次へ」をクリックします。

電子メール アカウント	×
サーバーの種類 新しい電子メール アカウントで使用するサーバーの種類を選択します。	×
<ul> <li>Microsoft Exchange Server(M) Exchange サーバーに接続して、電子メールの読み取り、パブリックフォルダへのアク セス、ドキュメートの共有を行くます。。</li> <li>POP3(P) POP 電子メール サーバーが使用されています。プロバイダから取得したメール アカウ ントを使用する場合はこちらを選択してください。</li> <li>IMAP (Q) IMAP 電子メール サーバーに接続して、電子メールのダウンロードやメールボックス フォルダの同期を行います。</li> <li>HTTP(H) Hotmail などの HTTP 電子メール サーバーに接続して、電子メールをダウンロードし たりメールボックス フォルダを同期します。</li> <li>その他のサーバー(A) ほかのワークグループや他社のメール サーバーに接続します。</li> </ul>	
〈戻る(四) 次へ(11) / キャ	ゃンセル

4. 各項目に入力し、「詳細設定」をクリックします。

2~ザー情報 G前(公: ABC商事山E	サー	- <b>バー情報</b> 言メール サーバー (POP3)仰:	mail.ht-net21.ne.jp
電子メール アドレス(E): [abc-yamada@ <b>トール サーバーへのログオン情報</b>	Pht-net21.ne 送信 設定	iまール サーバー (SMTP)( <u>0</u> ): <b>Eのテスト</b>	mail.ht-net21.ne.jp
7カウント名(山): Jabc-yamada (スワード(P): ▼*****  マパスワードを保存	この うご 設定 する(R) ア	画面内に情報を入力したら、フ ぐをお勧めします。テストを実行 Eのテスト]をクリックします(ネッ 必要があります)。 カウント設定のテスト(1)	7カウントのテストを行 するには 「アカウント トワークに接続されて
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)(こ対応しいる場合には、チェックボックスをオン(こして)(こさ)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)(C)	ς ζ Ι		

- ユーザー情報
  - ・ 名前 … 内容は任意
  - ・電子メール アドレス … 弊社よりご案内したアドレス
- サーバー情報
  - ・受信メール サーバー (POP3) … 弊社からご案内したサーバ名
  - ・受信メール サーバー (SMTP) … 弊社からご案内したサーバ名
- メール サーバーへのログオン情報
  - ・アカウント名 … 弊社よりご案内した「メール受信アカウント」
  - ・パスワード … 弊社よりご案内した「接続・メール受信パスワード」
- 5. 「送信サーバー」タブをクリックし、「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」をチェックします。 「詳細設定」タブをクリックします。

当手順で、弊社バーチャルドメインサービスをご利用のお客様が当サービスで運用中の<u>独自ドメインの</u> メールアカウント</u>を設定する場合は異なる設定が必要です。該当のお客様は、最終ページの「バーチャル ドメイン用設定」に基づき設定いただいた上で、手順6.にお進みください。

インターネ	ット電子メール設定	×
全般	送信サーバー 接続  詳細設定	
	*信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)	
(	受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	
0	) 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)	
	アカウント名(11):	L
	パスワード(P):	
	▶ パスワードを保存する(円)	L
	<ul> <li>メールサーバーがセキュリティで「保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてくだ さい(5)</li> </ul>	
C	○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする⊕	
	OK キャンセル	

## Outlook 初期設定手順

6. 「送信サーバー (SMTP)」の値を 25 から 587 に変更し、「OK」をクリックします。



7.「次へ」をクリックします。

レーザー情報		サーバー情報	
3前(⊻):	ABC商事山田太郎	受信メール サーバー (POP3)の: mail.ht-net21.n	e.jp
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	abc-yamada@ht-net21.ne	送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ): mail.ht-net21.n	e.jp
ール サーバーへのロ	りオン情報	設定のテスト	
カウント名(山):	abc-yamada	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを	行
ペスワード(型):	***	シレンをの制成します。テストを美行するには レアカン 設定のテスト]をクリックします (ネットワークに接続され しる.心面があれます)	۱۲ ۱۲
1	ペスワードを保存する( <u>R</u> )		
メール サーバーがセ <sup>3</sup> れたパスワード認証 いる場合には、チェック してください( <u>し</u> )	テュリティで保護さ (SPA) に対応して フ ボックスをオン(こ		設定( <u>M</u> )

8. これで設定完了です。

電子メール アカウント	<u>×</u> セットアップの完了
	アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
	ウィザードを閉じるには、「完了]をクリックしてください。

<b>バーチャルドメイン用設定</b> 「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」及び「次のアカウントとパスワードでログオンする をチェックし、アカウント名に <b>メールアドレス</b> を入力します(パスワードには弊社からご案F しているパスワードを入力します)。その後「詳細設定」タブをクリックします。	」
インクーネット電子メール設定       ×         全般       送信サーバー       接続       詳細設定         ご       送信サーバー (SMTP) は認証が必要(0)       ・       休自ドメインのメールアドレスを入力         ご       次のアカウントとパスワードでログオンする(0)       ・       休由ドメインのメールアドレスを入力         アカウント名(M):       yamada@abc=company.co.jp       ・         パスワード(P):       ・       ・       ・         アノスワードを保存する(0)       ・       ・       ・         ジタール・サーバーがやキュリティで「発展されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ホックスをオンにしてくだ さい(S)       ・       ・         ・       メールを送信する前に受信メール サーバー(こログオンする(0)       ・       ・         ●         人       ・         ●         ●       ・         ●         ●       ・         ●         ●       ●         ●         ●       ●         ●        ●       ●       ●         ●        ●       ●       ●         ●        ●       ●       ●         ●        ●       ●       ●         ●        ●       ●       ●         ●       ●<	